

## Konfigurácia a monitoring pomocou Bluetooth a Wifi.

**Repeatre HiBoost Hi13 podporujú vzdialenú správu, konfiguráciu a monitoring cez Bluetooth a Wifi.**


Po prvom spustení repeatra sa automaticky pomocou ACG nastaví jednotlivé zisky pre dané pásmo. Manuálna konfigurácia sa vykonáva pomocou ovládacích tlačidiel na paneli repeatra alebo vzdialene cez Bluetooth alebo Wifi.

### Aktivácia zariadenia a pridanie do aplikácie.

Po zapnutí repeatra spustí aplikáciu (aplikácia je dostupná pre zariadenia s OS Android aj iOS – Signal Supervisor) V úvodnom okne (Obr.1) vyhľadať zariadenie v dosahu Bluetooth. Po kliknutí na ikonu + aplikácia ponúkne registráciu zariadenia pomocou QR kódu alebo pomocou Bluetooth (Obr.2).

<https://itunes.apple.com/us/app/signal-supervisor/id1280317267?mt=8>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signalsupervisor.boosterus&hl=en>



Obr.1

Obr.2

Obr.3

Pokračujeme pomocou Bluetooth. Aplikácia vyhľadá dostupné zariadenia v dosahu Bluetooth (Obr.3).


Vyberte dané zariadenie a pokračujte ďalej.

Aplikácia vás vyzve na aktiváciu pomocou Bluetooth (Obr.4). Po aktivácii pokračujte na aktiváciu pomocou WIFI (Network Config). Aplikácia cez zariadenie vyhľadá Wifi siete v dosahu repeatra (Obr.5) a po zadaní Wifi siete a následnom zadaní hesla do Wifi siete (aj je zaheslovaná) prebehne aktivácia zariadenia pomocou Wifi (Obr.6 a 7)


V nasledujúcom okne zadáme názov zariadenia a jeho lokalizáciu. Názov a lokalizácia je dôležitá pri monitoringu a správe zariadenia cez internet (Obr.8). Zariadenie je aktivované pomocou Bluetooth aj Wifi.

V nasledujúcom okne už vidíme stav zariadenia, poprípade ho môžeme nastaviť ručne – po kliknutí na „Professional Mode“ (Obr.9).


Mód „Professional Mode“ je na obrázku č.10. Po kliknutí na tlačidlo „Next“ je zariadenie aktivované, pripravené k používaniu a pridalo sa do zoznamu vašich zariadení (Obr.11). Zariadenie je tým pádom možné monitorovať a nastavovať ručne, pomocou aplikácie v mobilnom telefóne a pomocou web prehliadača kdekkoľvek na svete.




Obr.4




Obr.5




Obr.6




Obr.7




Obr.8




Obr.9



Obr.10



Obr.11




Obr.12


### Monitoring a nastavenie pomocou web prehliadača.

Pri prvom spustení aplikácie v mobilnom telefóne vás aplikácia navedie k registrácii vášho konta. Je potrebné zadať emailovú adresu a heslo. Na vami zadanú emailovú adresu príde email pre potvrdenie aktivácie. Tým pádom máte vytvorené konto, ktorým sa prihlasujete do aplikácie aj do webového prehliadača.

Vzdialený prístup k zariadeniam HiBoost je na adrese [www.signalsupervisor.com](http://www.signalsupervisor.com). Po zadaní vašich prihlasovacích údajov budete vidieť vaše zaregistrované zariadenia aj s ich lokalizáciou(Obr.14).



Obr. 13 Úvodná stránka vzdialenej správy.



Obr.14

Monitoring a nastavovanie daného zariadenia sa prevádza po kliknutí na ikonu „View“ (v okne Operation)  
Po kliknutí na ikonu „View“ budete presmerovaní do modulu nastavovania a monitoringu zariadenia.

